

ボイスワープセレクト

使用説明書

— 一般契約者用 —

お問い合わせ

局番
なしの **116** へ

営業時間
午前9時～午後5時 土・日・祝も受付中
年末年始(12月29日～1月3日)は除く

携帯電話・PHSからは

通信料 **無料**  **0800-2000116**

※NTT西日本エリア以外からはご利用になれません。 ※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

(2018.07)



ボイスワープセレクト

大切な電話だけ「ボイスワープ」

■ボイスワープセレクトとは？

あらかじめ登録した電話番号から、かかってきた電話だけ転送先へ転送したり、転送させずにそのまま着信するサービスです。また、かかってきた電話をすべて転送することもでき、用途に合わせた転送方法がご自分で選択できます。

機能その1 自動転送機能

転送機能を利用する際には、転送パターンを選べます。

- 無条件転送
かかってきた電話を、転送元の電話を呼び出さずに転送先へ直接転送します。
- 無応答時転送
いったん転送元の電話を呼び出した後に転送します。電話のベルが鳴っている間に受話器をとると、電話をかけてきた方とお話ができます。
- 転送トーキ
電話をかけてきた方に、現在転送中であることを音声でお知らせします。
- 転送元案内トーキ
転送先に、転送元の電話番号を音声でお知らせします。

機能その2 セレクト機能

セレクト機能のご利用条件を次から選べます。

- 登録番号転送
あらかじめ登録した電話番号から、かかってきた電話だけ転送し、登録していない電話番号から、かかってきた電話については、そのまま着信します。
- 登録番号着信
あらかじめ登録した電話番号からの電話はそのまま着信し、登録していない電話番号から、かかってきた電話については、すべて転送します。

*ボイスワープと同様に、かかってきた電話をすべて転送することもできます。

機能その3 応答後転送

- 応答後転送
いったん受けた電話でも任意の電話番号に転送できます。

機能その4 リモートコントロール

- リモートコントロール
外出先の電話から、転送の開始/停止、転送先の変更ができます。
*リモートコントロール機能は、次の2つの手順でご利用が可能です。
- ①「142+7」をダイヤルすることによるご利用
この場合は、プッシュ回線およびINSネットからのご利用に限ります。(携帯電話、PHSからはご利用できません)
また、この場合のご利用は無料です。
- ②リモコン用アクセス番号をダイヤルすることによるご利用
(P. 20、21リモコン用アクセス番号一覧表参照)
この場合は、携帯電話、PHS、プッシュ回線、INSネットおよびダイヤル回線(ただしPB信号送出機能つき端末が必要)からのご利用が可能です。
この場合のご利用は有料です(料金はリモートコントロール操作をした端末種類等により異なります)

I. ご利用にあたっての設定方法

1. 自動転送に関する設定

- (1) 転送先電話番号の登録
(転送先リスト番号0への登録) P.3
 - (2) 転送先電話番号を複数登録するとき
(転送先リスト番号1~4への登録) P.4
 - (3) 転送先電話番号を複数の中から指定するとき
(転送先リスト番号0~4からの指定) P.5
 - (4) 転送の開始/停止 P.6
 - (5) 電話をかけてきた方に、現在転送中であることを音声(トーキ)でお知らせするとき(転送トーキの利用の指定) P.7
 - (6) 転送先に、転送元の電話番号を音声(トーキ)でお知らせするとき(転送元案内トーキの利用の指定) P.8
 - (7) 転送先に直接転送するとき(無条件転送)、または、いったん転送元を呼び出した後に転送するとき(無応答時転送)
(無条件転送、無応答時転送の利用の指定) P.9
 - (8) 外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行う機能の利用を指定するとき
(リモートコントロールの利用の指定) P.10
- ※リモートコントロールのご利用方法については「II.2.(1).(2)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行うとき」(P.18、19)を参照して下さい。

2. セレクト機能に関する設定

- (1) 登録リストに電話番号を登録するとき P.11
- (2) 登録リストから電話番号を削除するとき P.12
- (3) ご利用条件の設定 P.13

3. 応答後転送に関する設定

- (1) いったん受けた電話を任意の電話番号に転送する機能の利用を指定するとき(応答後転送の利用の指定) P.14
- ※応答後転送のご利用方法については「II.3.いったん受けた電話を任意の電話番号に転送するとき」(P.22)を参照して下さい。

4. 現在の設定状況の確認

- (1) 自動転送・応答後転送において各種設定状況を確認するとき . P.15
- (2) セレクト機能において登録リストに登録されている電話番号を確認するとき P.16

II. ご利用方法

1. 登録した電話番号からかかってきた電話だけを自動的に転送するとき P.17
2. (1) 外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行うとき(142+7手順:一般の電話回線・公衆電話からの操作) . P.18
(2) 外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行うとき(リモコン用アクセス番号手順:携帯電話・PHS等からの操作) P.19
3. いったん受けた電話を任意の電話番号に転送するとき(応答後転送を行うとき) P.22

III. ご利用上の注意 P.23

IV. 他のネットワークサービスと合わせてご利用いただく場合の留意事項 P.25

V. 設定方法早見表 P.33

VI. 利用方法早見表 P.33

I. ご利用にあたっての設定方法

1. 自動転送に関する設定

(1) 転送先電話番号の登録

転送先リスト(交換機上の転送先電話番号を登録しておくところのことです。)番号0へ、電話番号を登録します。

- | | |
|-------------------|--|
| ① 142 | ①受話器をあげて 142 をダイヤルします。 |
| ↓ | |
| ② ガイダンス | ②「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ③ 2 | ③ 2 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ④ ガイダンス | ④「転送先の電話番号の登録を行います。転送先の電話番号を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑤ 転送先電話番号 | ⑤転送先の電話番号をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑥ ガイダンス | ⑥「転送先を△△△△△△-△△△△にセットいたしました。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑦ブー、ブー…
(登録完了) | ⑦これで登録は完了です。受話器をおかけ下さい。
※転送を開始される場合は、「(4) 転送の開始/停止」(P.6)を参照して下さい。 |

※転送先の電話番号を間違えますと、転送先の方にも、かけてこられた方にも迷惑がかかります。正確に登録して下さい。

※100番や104番などの3ケタの番号、フリーアクセス、フリーダイヤル*、フリーホン、伝言ダイヤル*、#ダイヤル、国際電話番号の番号、0070、0077、0088、001、0081で始まる番号等は転送先としてご利用できません。

※ナビダイヤル*、ナビダイヤル・インテリジェントサービス*については転送先に指定可能であるものの、フリーアクセス等の着信課金サービスを契約している電話番号の転送先として設定した場合は、転送されない場合があります。

*NTTコミュニケーションズの提供商品です。

※ピンク電話をご利用のお客さまは、PHSへの転送はできません。

※転送先電話番号が市外の場合は、必ず市外局番から登録して下さい。

※**142**と**0**・**1**・**2**・**3**・**4**・**8**のいずれかをつけてダイヤルすると、通常**142**をダイヤルしたあとに流れるガイダンスを省略することができます。

(注)ダイヤル回線をご利用の場合は、ガイダンスに基づいて操作して下さい。

(2) 転送先電話番号を複数登録するとき

転送先リスト番号1~4へ、電話番号を登録します。
※転送先リストへの電話番号の登録は、リスト番号0を含め最大5個まで登録できます。

- | | |
|-------------------|--|
| ① 142 | ①受話器をあげて 142 をダイヤルします。 |
| ↓ | |
| ② ガイダンス | ②「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ③ 4 | ③ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ④ ガイダンス | ④「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリストによる指定は数字の1、転送トーンのご利用の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送元案内のご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑤ 0 | ⑤ 0 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑥ ガイダンス | ⑥「転送先リストへの登録を行います。1から4のいずれかの数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑦ 1~4 | ⑦転送先リスト番号 1~4 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧「登録する電話番号を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨ 転送先電話番号 | ⑨転送先電話番号をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑩ ガイダンス | ⑩「△△△△△△-△△△△をリスト番号□番に登録いたしました。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑪ ガイダンス | ⑪④と同じガイダンスが流れます。
続けて別のリスト番号に登録したいときには⑤~⑪の操作を行って下さい。 |
| ↓ | |
| ⑫ 9 | ⑫登録終了のときには 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑬ブー、ブー…
(登録完了) | ⑬これで登録は完了です。受話器をおかけ下さい。
※転送を開始される場合は、「(4) 転送の開始/停止」(P.6)を参照して下さい。 |

(3) 転送先電話番号を複数の中から指定するとき

転送先リスト番号0~4の中から指定します。

- ① **142**
 - ↓
 - ② ガイダンス
 - ↓
 - ③ **4**
 - ↓
 - ④ ガイダンス
 - ↓
 - ⑤ **1**
 - ↓
 - ⑥ ガイダンス
 - ↓
 - ⑦ **0** ~ **4**
 - ↓
 - ⑧ ガイダンス
 - ↓
 - ⑨ ガイダンス
 - ↓
 - ⑩ **9**
 - ↓
 - ⑪ プー、プー… (設定完了)
- ① 受話器をあげて **142** をダイヤルします。
- ② 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ③ **4** をダイヤルして下さい。
- ④ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先リストによる指定は数字の1、転送トーンのご利用の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送元案内のご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ⑤ **1** をダイヤルして下さい。
- ⑥ 「転送先リストによる指定を行います。0から4のいずれかの数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ⑦ 転送先として指定したい転送先リスト番号 **0** ~ **4** をダイヤルして下さい。
- ⑧ 「転送先をリスト番号□番の△△△△△△-△△△△にセットいたしました。」というガイダンスが流れます。
- ⑨ ④と同じガイダンスが流れます。
- ⑩ **9** をダイヤルして下さい。
- ⑪ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。
※転送を開始される場合は、「I.1.(4) 転送の開始/停止」(P.6)を参照して下さい。

※ご契約時のサービスの状態は転送先リスト番号「0」に転送するように設定されています。
(転送先リスト番号「0」への登録方法はP.3を参照して下さい。)

(4) 転送の開始/停止

転送を開始/停止します。

- ① **142**
 - ↓
 - ② ガイダンス
 - ↓
 - ③ **1** または **0**
 - ↓
 - ④ ガイダンス
 - ↓
 - ⑤ プー、プー… (設定完了)
- ① 受話器をあげて **142** をダイヤルします。
- ② 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ③ 転送を開始したいときには **1** を、転送を停止したいときには **0** をダイヤルして下さい。
- ④ **1** を選択した場合「サービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。
0 を選択した場合「サービスを停止いたしました。」というガイダンスが流れます。
- ⑤ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。

※ご契約時のサービスの状態は転送「停止」に設定されています。
※転送先電話番号を登録しないで転送の開始操作を行った場合には、④で「現在電話番号が登録されておりません。電話番号を登録の上おかけ直し下さい。」というガイダンスが流れます。

(5) 電話をかけてきた方に、現在転送中であることを音声（トーキ）でお知らせするとき

転送トーキの利用を指定します。

- | | |
|--------------|---|
| ① 142 | ① 受話器をあげて 142 をダイヤルします。 |
| ↓ | |
| ② ガイダンス | ② 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ③ 4 | ③ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ④ ガイダンス | ④ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリストによる指定は数字の1、転送トーキのご利用の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送元案内のご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑤ 2 | ⑤ 2 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑥ ガイダンス | ⑥ 「転送トーキのご利用の指定を行います。転送トーキを利用しない場合は数字の0、転送トーキを利用する場合は1から3のいずれかの数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |

<転送トーキをご利用になる場合>

- | | |
|-----------------------|---|
| ⑦ 1 ～ 3 | ⑦⑥のガイダンスに従って下記の 1 ～ 3 のトーキのいずれかを選び(注)、その番号をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧ 「転送トーキありにセットいたしました。トーキ内容は次のとおりです。」というガイダンスの後、トーキ内容を一度再生いたします。その後④と同じガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨ 9 | ⑨ 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑩ブーッ、ブーッ…
(設定完了) | ⑩これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<転送トーキをご利用にならない場合>

- | | |
|---------------------|--|
| ⑦ 0 | ⑦⑥のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧ 「転送トーキなしにセットいたしました。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨ 9 | ⑨ 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑩ブーッ、ブーッ…
(設定完了) | ⑩これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

※ご契約時のサービスの状態は転送トーキをご利用にならない状態に設定されています。
(注) 転送トーキの内容は、

- ①「ただ今より電話を転送いたします。」
 - ②「ただ今より電話を転送いたします。転送先までの電話料金は当方で負担いたします。」
 - ③「ただ今電話を呼び出しております。」
- となっています。

※無応答時転送を指定している場合、⑦で**0**をダイヤルすると「転送トーキなしでのご利用は呼出し回数0回のおきのみです。呼出し回数を0回にセットしてから操作して下さい。」というガイダンスが流れます。

※無条件転送・無応答時転送の指定方法については「I.1.(7) 転送先に直接転送するとき(無条件転送)、または、いったん転送先を呼出した後に転送するとき(無応答時転送)」(P.9)を参照して下さい。

(6) 転送先に、転送元の電話番号を音声（トーキ）でお知らせするとき

転送元案内トーキの利用を指定します。

- | | |
|--------------|---|
| ① 142 | ① 受話器をあげて 142 をダイヤルします。 |
| ↓ | |
| ② ガイダンス | ② 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ③ 4 | ③ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ④ ガイダンス | ④ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリストによる指定は数字の1、転送トーキのご利用の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送元案内のご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑤ 4 | ⑤ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑥ ガイダンス | ⑥ 「転送元案内のご利用の指定を行います。転送元案内を利用しない場合は数字の0、利用する場合は数字の1を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |

<転送元案内トーキをご利用になる場合>

- | | |
|---------------------|--|
| ⑦ 1 | ⑦⑥のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧ 「転送元案内ありにセットいたしました。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨ 9 | ⑨ 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑩ブーッ、ブーッ…
(設定完了) | ⑩これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<転送元案内トーキをご利用にならない場合>

- | | |
|---------------------|--|
| ⑦ 0 | ⑦⑥のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧ 「転送元案内なしにセットいたしました。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨ 9 | ⑨ 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑩ブーッ、ブーッ…
(設定完了) | ⑩これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

※ご契約時のサービスの状態は転送元案内トーキをご利用にならない状態に設定されています。

※転送元案内トーキの内容は、「この電話は△△△△△△-△△△△から転送されました。」となっています。

(7) 転送先に直接転送するとき（無条件転送）、または、いったん転送元を呼出した後に転送するとき（無応答時転送）

無条件転送・無応答時転送の利用を指定します。

- | | |
|----------------|---|
| ① 1 4 2 | ① 受話器をあげて 1 4 2 をダイヤルします。 |
| ↓ | |
| ② ガイダンス | ② 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ③ 3 | ③ 3 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ④ ガイダンス | ④ 「呼び出し回数の登録を行います。0から9までのいずれかの数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |

<無条件転送の場合>

- | | |
|----------------------|--|
| ⑤ 0 | ⑤ 0 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑥ ガイダンス | ⑥ 「呼び出し回数を0回にセットいたしました。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑦ プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑦ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<無応答時転送の場合>

- | | |
|----------------------|--|
| ⑤ 1 ~ 9 | ⑤ 指定したい電話のベルの回数 1 ~ 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑥ ガイダンス | ⑥ 「呼び出し回数を△回にセットいたしました。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑦ プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑦ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

※ご契約時のサービスの状態は呼び出し回数が「0回」に設定されています。
 ※転送トーンをご利用にならない状態に指定されている場合、呼び出し回数は0回に限ります。呼び出し回数を1~9に指定しようとする場合、無応答時転送の場合の⑥で「転送トーンなしでは呼び出し回数の変更はできません。転送トーンありに指定のうえ変更して下さい。」というガイダンスが流れます。転送トーンありに指定の方法については「I.1.(5) 電話をかけてきた方に、現在転送中であることを音声（トーン）でお知らせするとき」(P.7)を参照して下さい。
 ※無応答時転送を指定した場合、電話をかけてきた方には、電話を転送するとき次の内容が順番に流れます。
 (a) 転送元への呼び出し音
 (b) 転送トーン
 (c) 転送先への呼び出し音（またはお話し中の音）
 ※電話をかけてきた方がお聞きになる呼び出し音の回数と、転送元であらかじめ指定した呼び出し音の回数は必ずしも一致しません。
 ※無条件転送・無応答時転送については、「II.1.登録した電話番号からかかってきた電話だけを自動的に転送するとき」(P.17)を参照して下さい。

(8) 外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行う機能の利用を指定するとき

リモートコントロールの利用を指定します。
 リモートコントロールをご利用するには、初めに暗証番号（数字4ケタ）の登録が必要となります。暗証番号の登録は、リモートコントロールを指定するときに同時に行います。

- | | |
|----------------|---|
| ① 1 4 2 | ① 受話器をあげて 1 4 2 をダイヤルします。 |
| ↓ | |
| ② ガイダンス | ② 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ③ 4 | ③ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ④ ガイダンス | ④ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリストによる指定は数字の1、転送トーンのご利用の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送元案内のご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑤ 3 | ⑤ 3 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑥ ガイダンス | ⑥ 「リモコン操作のご利用の指定を行います。リモコン操作を利用しない場合は数字の0、利用する場合は数字の1を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |

<リモートコントロールをご利用になる場合(合わせて、暗証番号を登録します。)>

- | | |
|----------------------|---|
| ⑦ 1 | ⑦ ⑥のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧ 「暗証番号をどうぞ」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨ 暗証番号 | ⑨ リモートコントロールで利用したい暗証番号をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑩ ガイダンス | ⑩ 「リモコン操作ありにセットいたしました。暗証番号は△△△△です。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑪ 9 | ⑪ 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑫ プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑫ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<リモートコントロールをご利用にならない場合>

- | | |
|----------------------|---|
| ⑦ 0 | ⑦ ⑥のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧ 「リモコン操作なしにセットいたしました。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨ 9 | ⑨ ガイダンスに従って 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑩ プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑩ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

※ご契約時のサービスの状態はリモートコントロールをご利用にならない状態に設定されています。
 ※暗証番号は、*、#、ゾロ目およびあなたの電話番号の下4ケタと同じ番号は指定できません。
 ※リモートコントロールのご利用方法については、「II.2.(1)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行うときパターン1」(P.18)「II.2.(2)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行うときパターン2」(P.19)を参照して下さい。

2. セレクト機能に関する設定

(1) 登録リストに電話番号を登録するとき

登録リストとは、交換機上に転送させたいもしくは、着信させたい電話番号を登録しておくところです。(登録できる数は最大10番号です。)

- ① **147**
①受話器をあげて**147**をダイヤルします。
なお、**147**と**2**を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。
- ② ガイダンス
②「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ③ **2**
③**2**をダイヤルして下さい。
- ④ ガイダンス
④「電話番号の登録を行います。登録する電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ⑤ **登録する電話番号**
⑤登録する電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。
- ⑥ ガイダンス
⑥「△△△△△△-△△△△を登録いたしました。続けて登録する場合は数字の2を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。
なお⑥のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して別の操作ができます。
 - ・登録されている電話番号の確認 **8**
 - ・登録されている電話番号の削除 **9**
 - ・ご利用条件の設定 **3**
- ⑦ブーッ、ブーッ… (登録完了)
⑦これで登録は完了です。受話器をおかけ下さい。

※100番や104番などの3ケタの番号、フリーホン、テレゴング*、テレドーム*、伝言ダイヤル*、#ダイヤル、国際電話の番号、0070、0077、0088、001、0081で始まる番号等は登録リストに登録することができません。

※ナビダイヤル*、ナビダイヤル・インテリジェントサービス*については転送先に指定可能であるものの、フリーアクセス等の着信課金サービスを契約している電話番号の転送先として設定した場合は、転送されない場合があります。

*NTTコミュニケーションズの提供商品です。

※登録リストに登録されている電話番号が満杯の場合、**2**をダイヤル後「登録リストはすべて登録されております。登録されているいずれかの番号を削却してから登録して下さい。」というガイダンスが流れます。

※ダイヤルイン追加番号、二重番号サービスの副番号等は、登録リストに登録することは可能ですが、登録番号転送(着信)は作動しません。

(2) 登録リストから電話番号を削除するとき

登録リストに登録している電話番号を削除します。

- ① **147**
①受話器をあげて**147**をダイヤルします。
なお、**147**と**9**を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。
- ② ガイダンス
②「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ③ **9**
③**9**をダイヤルして下さい。
- ④ ガイダンス
④「電話番号の削除を行います。削除する電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ⑤ **削除する電話番号**
⑤削除する電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。
- ⑥ ガイダンス
⑥「△△△△△△-△△△△削除いたしました。続けて削除する場合は数字の9を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。
なお、⑥のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して別の操作ができます。
 - ・電話番号の登録 **2**
 - ・登録されている電話番号の確認 **8**
 - ・ご利用条件の設定 **3**
- ⑦ブーッ、ブーッ… (削除完了)
⑦これで削除は完了です。受話器をおかけ下さい。

※登録リストに登録されている電話番号がない場合、**9**をダイヤル後「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

※未登録の電話番号をダイヤルした場合、「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

2. セレクト機能に関する設定

(1) 登録リストに電話番号を登録するとき

登録リストとは、交換機上に転送させたいもしくは、着信させたい電話番号を登録しておくところです。(登録できる数は最大10番号です。)

- ① **1 4 7**
①受話器をあげて**1 4 7**をダイヤルします。
なお、**1 4 7**と**2**を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。
- ② ガイダンス
②「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ③ **2**
③**2**をダイヤルして下さい。
- ④ ガイダンス
④「電話番号の登録を行います。登録する電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ⑤ **登録する電話番号**
⑤登録する電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。
- ⑥ ガイダンス
⑥「△△△△△△-△△△△を登録いたしました。続けて登録する場合は数字の2を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。
なお⑥のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して別の操作ができます。
 - ・登録されている電話番号の確認 **8**
 - ・登録されている電話番号の削除 **9**
 - ・ご利用条件の設定 **3**
- ⑦ブーッ、ブーッ… (登録完了)
⑦これで登録は完了です。受話器をおかけ下さい。

※100番や104番などの3ケタの番号、フリーホン、テレゴング*、テレドーム*、伝言ダイヤル*、#ダイヤル、国際電話の番号、0070、0077、0088、001、0081で始まる番号等は登録リストに登録することができません。

※ナビダイヤル*、ナビダイヤル・インテリジェントサービス*については転送先に指定可能であるものの、フリーアクセス等の着信課金サービスを契約している電話番号の転送先として設定した場合は、転送されない場合があります。

*NTTコミュニケーションズの提供商品です。

※登録リストに登録されている電話番号が満杯の場合、**2**をダイヤル後「登録リストはすべて登録されております。登録されているいずれかの番号を削却してから登録して下さい。」というガイダンスが流れます。

※ダイヤルイン追加番号、二重番号サービスの副番号等は、登録リストに登録することは可能ですが、登録番号転送(着信)は作動しません。

(2) 登録リストから電話番号を削除するとき

登録リストに登録している電話番号を削除します。

- ① **1 4 7**
①受話器をあげて**1 4 7**をダイヤルします。
なお、**1 4 7**と**9**を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。
- ② ガイダンス
②「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ③ **9**
③**9**をダイヤルして下さい。
- ④ ガイダンス
④「電話番号の削除を行います。削除する電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。
- ⑤ **削除する電話番号**
⑤削除する電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。
- ⑥ ガイダンス
⑥「△△△△△△-△△△△削除いたしました。続けて削除する場合は数字の9を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。
なお、⑥のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して別の操作ができます。
 - ・電話番号の登録 **2**
 - ・登録されている電話番号の確認 **8**
 - ・ご利用条件の設定 **3**
- ⑦ブーッ、ブーッ… (削除完了)
⑦これで削除は完了です。受話器をおかけ下さい。

※登録リストに登録されている電話番号がない場合、**9**をダイヤル後「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

※未登録の電話番号をダイヤルした場合、「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

(3)ご利用条件の設定

セレクト機能のご利用条件を指定します。

- | | |
|--------------|---|
| ① 147 | ① 受話器をあけて 147 をダイヤルします。 |
| ↓ | ② ガイダンス |
| ② | ② 「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | ③ 3 |
| ③ | ③ 3 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | ④ ガイダンス |
| ④ | ④ 「ボイスワープセレクトのご利用条件の設定を行います。現在（選択機能が解除されていますor登録した電話番号を転送する設定になっていないor登録していない電話番号を転送する設定になっています。）選択機能を解除する場合は数字の0、登録した電話番号を転送する場合には数字の1、登録していない電話番号を転送する場合は数字の2を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | ⑤ ご利用する条件の番号 |
| ⑤ | ⑤ ご利用する条件の番号を押して下さい。 |
| ↓ | ⑥ プー、プー… (設定完了) |

なお、**147**と**3**を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。

- ・セレクト機能の解除 **0**
- ・登録番号転送 **1**
- ・登録番号着信 **2**

「選択機能を解除いたしました。」というガイダンスが流れます。

「登録した電話番号を転送する設定にいたしました。」というガイダンスが流れます。

「登録していない電話番号を転送する設定にいたしました。」というガイダンスが流れます。

※ご契約時はセレクト機能解除の状態に設定されています。
 ※登録した電話番号を転送する設定の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致した時は転送しますが、不一致の場合は、転送元に着信します。登録していない電話番号を転送する設定の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致した時は、転送元に着信しますが、不一致の場合は、転送しません。
 ※登録番号転送により電話を転送中に、転送元へ登録リストに未登録の電話番号から電話がかかってきた場合、そのまま着信します。また、その際、転送が継続中であれば、応答後転送のご利用はできません。
 また、登録番号着信（未登録番号を転送）により電話を転送中、転送元に登録リストに登録されている電話番号からかかってきた場合、そのまま着信します。また、その際、転送が継続中であれば応答後転送のご利用はできません。
 ※弊社以外の電話会社の回線を経由した通話については、セレクト機能をご利用できない場合があります。

3. 応答後転送に関する設定

いったん受けた電話を任意の電話番号に転送する機能の利用を指定するとき

応答後転送の利用を指定します。

- | | |
|--------------|---|
| ① 142 | ① 受話器をあけて 142 をダイヤルします。 |
| ↓ | ② ガイダンス |
| ↓ | ③ 4 |
| ④ | ④ 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | ⑤ 4 |
| ⑤ | ⑤ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | ⑥ ガイダンス |
| ⑥ | ⑥ 「転送先リストへの登録は数字の0、転送先のリストによる指定は数字の1、転送トーンのご利用の指定は数字の2、リモコン操作のご利用の指定は数字の3、転送元案内のご利用の指定は数字の4、応答後転送のご利用の指定は数字の5、操作の終了は数字の9を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | ⑦ 5 |
| ⑦ | ⑦ 5 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | ⑧ ガイダンス |
| ⑧ | ⑧ 「応答後転送のご利用の指定を行います。応答後転送を利用しない場合は数字の0、利用する場合は数字の1を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |

<応答後転送をご利用になる場合>

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| ⑦ 1 | ⑦⑥のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | ⑧ ガイダンス |
| ↓ | ⑨ 9 |
| ⑨ | ⑨ 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | ⑩ プー、プー… (設定完了) |
| ⑩ | ⑩ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<応答後転送をご利用にならない場合>

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| ⑦ 0 | ⑦⑥のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | ⑧ ガイダンス |
| ↓ | ⑨ 9 |
| ⑨ | ⑨ 9 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | ⑩ プー、プー… (設定完了) |
| ⑩ | ⑩ これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

※ご契約時のサービスの状態は応答後転送をご利用にならない状態に設定されています。
 ※着信用電話及びトリオホン契約の場合には、⑥で「お客様のおかけになった電話からはこのサービスはご利用できません。」というガイダンスが流れます。
 ※応答後転送のご利用方法については「II.3.いったん受けた電話を任意の電話番号に転送するとき」(P.22)を参照して下さい。

4. 現在の設定状況の確認

(1) 自動転送・応答後転送において各種設定状況を確認するとき

ご利用状況を確認します。	
① 142	① 受話器をあげて 142 をダイヤルします。
② ガイダンス	② 「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼び出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
③ 8	③ 8 をダイヤルして下さい。
④ ガイダンス	④ 「現在、サービスは開始中です。(停止中です。)転送先はリスト番号◇番の△△△△△△-△△△△、呼び出し回数は◇回です。」というガイダンスが流れます。
⑤ ガイダンス	⑤ 「ひきつづき、転送先リストの登録内容の確認は数字の0、転送トキーのご利用状況の確認は数字の1、リモコン操作のご利用状況の確認は数字の2、転送元案内のご利用状況の確認は数字の3、応答後転送のご利用状況の確認は数字の4を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
＜転送先リストの登録内容の確認＞	
⑥ 0	⑥ ⑤のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。
⑦ ガイダンス	⑦ 「転送先リスト番号◇番には△△△△△△-△△△△、転送先リスト番号◇番には△△△△△△-△△△△、…が登録されています。」というガイダンスが流れます。
⑧ プーッ、プーッ… (確認完了)	⑧ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。
＜転送トキーの指定状況の確認＞	
⑥ 1	⑥ ⑤のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。
⑦ ガイダンス	⑦ 転送トキーをご利用の場合には、「転送トキーありにセットされています。トキー内容は次のとおりです。」というガイダンスが流れた後、トキー内容を一度再生いたします。また、転送トキーをご利用でない場合には、「転送トキーなしにセットされています。」というガイダンスが流れます。
⑧ プーッ、プーッ… (確認完了)	⑧ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。
＜リモートコントロールの指定状況の確認＞	
⑥ 2	⑥ ⑤のガイダンスに従って 2 をダイヤルして下さい。
⑦ ガイダンス	⑦ 「リモコン操作あり(なし)にセットされています。」というガイダンスが流れます。
⑧ プーッ、プーッ… (確認完了)	⑧ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。
＜転送元案内トキーの指定状況の確認＞	
⑥ 3	⑥ ⑤のガイダンスに従って 3 をダイヤルして下さい。
⑦ ガイダンス	⑦ 「転送元案内あり(なし)にセットされています。」というガイダンスが流れます。
⑧ プーッ、プーッ… (確認完了)	⑧ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。
＜応答後転送の指定状況の確認＞	
⑥ 4	⑥ ⑤のガイダンスに従って 4 をダイヤルして下さい。
⑦ ガイダンス	⑦ 「応答後転送あり(なし)にセットされています。」というガイダンスが流れます。
⑧ プーッ、プーッ… (確認完了)	⑧ これで確認は完了です。受話器をおかけ下さい。

(2) セレクト機能において登録リストに登録されている電話番号を確認するとき

登録リストに登録されている電話番号を確認します。

① 147	① 受話器をあげて 147 をダイヤルします。
② ガイダンス	② 「電話番号の登録は数字の2、登録されている電話番号の確認は数字の8、登録されている電話番号の削除は数字の9、ご利用条件の設定は数字の3を押して下さい。」というガイダンスが流れます。
③ 8	③ 8 をダイヤルして下さい。
④ ガイダンス	④ 「△△△△△△-△△△△、△△△△△△-△△△△…が登録されています。続けて登録する場合は数字の2、続けて削除する場合は数字の9を押して下さい。操作を終了するときは受話器を置いて下さい。」というガイダンスが流れます。

なお、**147**と**8**を連続してダイヤルすると、②のガイダンスが省略でき④のガイダンスから始まります。

なお④のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して操作ができます。

- ・電話番号の登録 **2**
- ・登録されている電話番号の削除 **9**
- ・登録されている電話番号の再確認 **8**
- ・ご利用条件の設定 **3**

※登録リストに登録番号がない場合、**8**をダイヤル後「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

II. ご利用方法

1. 登録した電話番号からかかってきた電話だけを自動的に転送するとき

■次のとおり設定することで、登録した電話番号からかかってきた電話だけを自動的に転送します。

①転送先を登録します。

(I.1.(1)「転送先電話番号の登録」(P.3)を参照)

②登録リストに電話番号を登録します。

(I.2.(1)「登録リストへの電話番号の登録」(P.11)を参照)

③セレクト機能のご利用条件を指定します。

(I.2.(3)「ご利用条件の設定」(P.13)を参照)

④転送を開始します。

(I.1.(4)「転送の開始/停止」(P.6)を参照して下さい。)

※かかってきたすべての電話を転送する場合、②③の操作は不要です。

■自動的に転送する方法は次のとおりです。

●無条件転送の場合

かかってきた電話を、契約者(転送元)の電話を呼び出さずに転送先に直接転送します。転送元には、現在転送中であることをお知らせするため、無条件転送の設定解除忘れ防止音として通常の電話より短いベルが3回鳴りますが、通常の電話の着信音ではありませんので、電話に出ることはできません。)

●無応答時転送の場合

いったん契約者(転送元)の電話を呼び出した後に転送します。電話のベルが鳴っている間に受話器をとると、電話をかけてきた方とお話ができます。転送元の電話のベルを鳴らす回数は、1～9回まで指定できます。

※「登録した電話番号からかかってきた電話はそのまま着信し、それ以外の電話はすべて転送する」場合は、③のセレクト機能の「ご利用条件の設定」で登録番号着信をお選び下さい。

※その他の機能の設定方法については「I.1.(1)～(8)/2.(1)～(3)」を参照して下さい。

2.(1)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行いたいとき

(142+7手順：一般の電話回線・公衆電話からの操作)

リモートコントロールを行います。

※リモートコントロールを行うには、事前に「I.1.(8)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行う機能の利用を指定するとき」(P.10)に従って指定して下さい。

- | | |
|------------------|--|
| ① 1 4 2 | ①受話器をあげて 1 4 2 をダイヤルします。 |
| ② 7 | ②①に続けて 7 をダイヤルして下さい。 |
| ③ ガイダンス | ③「契約している電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ④ 契約者電話番号 | ④ボイスワープセレクトをご契約されている電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。 |
| ⑤ ガイダンス | ⑤「暗証番号をどうぞ」というガイダンスが流れます。 |
| ⑥ 暗証番号 | ⑥あなたの暗証番号をダイヤルして下さい。 |
| ⑦ ガイダンス | ⑦「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の変更は数字の2を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |

<転送を停止する場合>

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ⑧ 0 | ⑧⑦のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。 |
| ⑨ ガイダンス | ⑨「サービスを停止いたしました。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑩ プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑩これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<転送を開始する場合>

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ⑧ 1 | ⑧⑦のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。 |
| ⑨ ガイダンス | ⑨「サービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑩ プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑩これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<転送先を変更する場合(転送先を変更すると同時に転送開始の状態となります。)>

- | | |
|----------------------|---|
| ⑧ 2 | ⑧⑦のガイダンスに従って 2 をダイヤルして下さい。 |
| ⑨ ガイダンス | ⑨「転送先のリストによる指定を行います。0から4のいずれかの数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑩ 転送先リスト番号 | ⑩転送先のリスト番号 0 ～ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ⑪ ガイダンス | ⑪「転送先をリスト番号◇番の△△△△△-△△△△にセットいたしました。なお、同時にサービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。 |
| ⑫ プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑫これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

※ ①②で、**1 4 2**をダイヤルした後は「ププ…」という音が聞こえるか、または無音状態となりますのでそのまま**7**を続けてダイヤルして下さい。

ただし、その回線がボイスワープもしくは、ボイスワープセレクトを契約している場合(ピンク電話を除く)には**1 4 2**をダイヤルした後「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の登録は数字の2、呼出し回数の指定は数字の3、初期設定は数字の4、ご利用状況の確認は数字の8を押して下さい。」というガイダンスが流れますので、**7**をダイヤルして下さい。

※ ⑥で暗証番号を間違えた場合、「おかけになった番号は違います。番号をお確かめのうえ、おかけ直し下さい。」というガイダンスが流れます。

※ 暗証番号を続けて4回間違えると、ご利用できなくなります。そのときには、ボイスワープセレクトを契約している回線から暗証番号の登録を再度行って下さい。

※ 上記手順によるリモートコントロール機能は、プッシュ回線およびINSネットからのご利用に限ります。

※ リモートコントロール機能は、PHS、携帯電話、ひかり電話、IP電話、他社直取電話等ではご利用できません。尚、リモコン用アクセス番号からのリモートコントロール機能は利用可能となります。(通話料は有料となります。)また、INSネット対応の端末を利用しているときは、デジタル通信モード(例:G4専用FAX)ではご利用いただけません。

INSネットから操作する場合、**1 4 2**をダイヤルした後無音となりますので、続けて**7**をダイヤルして下さい。

※ 上記手順によるリモートコントロールのご利用は無料です。

2.(2)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行うとき

(リモコン用アクセス番号手順：携帯電話・PHS等からの操作)

リモートコントロールを行います。

※リモートコントロールを行うには、事前に「1.1.(8)外出先の電話から転送の開始/停止、転送先の変更を行う機能の利用を指定するとき」(P.10)に従って指定をして下さい。

- | | |
|--------------------|--|
| ①「リモコン用
アクセス番号」 | ①受話器をあけて「リモコン用アクセス番号」をダイヤルします。 |
| ↓ | |
| ② ガイダンス | ②「契約している電話番号を市外局番から押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ③ 契約者電話番号 | ③ボイスワープセレクトをご契約されている電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ④ ガイダンス | ④「暗証番号をどうぞ」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑤ 暗証番号 | ⑤暗証番号をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑥ ガイダンス | ⑥「サービスの停止は数字の0、サービスの開始は数字の1、転送先の変更は数字の2を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |

<転送を停止する場合>

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ⑦ 0 | ⑦⑥のガイダンスに従って 0 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧「サービスを停止いたしました。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑨これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<転送を開始する場合>

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ⑦ 1 | ⑦⑥のガイダンスに従って 1 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧「サービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑨これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

<転送先を変更する場合(転送先を変更すると同時に転送開始の状態となります。)>

- | | |
|---------------------|--|
| ⑦ 2 | ⑦⑥のガイダンスに従って 2 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑧ ガイダンス | ⑧「転送先のリストによる指定を行います。0から4のいずれかの数字を押して下さい。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑨ 転送先リスト番号 | ⑨転送先のリスト番号 0 ～ 4 をダイヤルして下さい。 |
| ↓ | |
| ⑩ ガイダンス | ⑩「転送先をリスト番号◇番の△△△△△△-△△△△△△にセットいたしました。なお、同時にサービスを開始いたします。」というガイダンスが流れます。 |
| ↓ | |
| ⑪プーッ、プーッ…
(設定完了) | ⑪これで設定は完了です。受話器をおかけ下さい。 |

- ※⑤で暗証番号を間違った場合、「おかけになった番号は違っています。番号をお確かめのうえおかけ直し下さい。」というガイダンスが流れます。
 ※暗証番号を続けて4回間違えると、ご利用できなくなります。そのときには、ボイスワープセレクトを契約している回線から暗証番号の登録を再度行って下さい。
 ※上記手順によるリモートコントロール機能は、プッシュ回線、ダイヤル回線<PB信号送出機能付き端末が必要>、INSネット、携帯電話・PHSからのご利用が可能です。
 ※上記手順によるリモートコントロールのご利用は有料です。

リモコン用アクセス番号一覧表

札幌	011-884-5588
旭川	0166-27-5588
函館	0138-41-5588
釧路	0154-23-5588
北見	0157-31-5588
青森	0177-23-4913
岩手	019-652-6000
宮城	022-266-6000
秋田	018-831-0055
山形	023-625-0142
福島	024-531-6000
茨城	029-224-1133
栃木	028-660-3333
群馬	027-221-8888
埼玉	048-824-2222
千葉	043-223-1777
東京	03-3740-6000
神奈川	045-661-1427
山梨	055-223-8800
新潟	025-246-9999
長野	026-234-0000

- (注)・どの「リモコン用アクセス番号」をダイヤルしてもリモートコントロールをご利用することができます。
 ・番号については変更になる場合があります。
 詳しくは、当社までお問い合わせ下さい。

リモコン用アクセス番号一覧表

富山	0764-44-9484
石川	076-251-4211
福井	0776-28-0069
岐阜	058-266-4200
静岡	054-258-0000
愛知	052-264-4200
三重	059-223-4241
滋賀	077-527-4316
京都	075-231-0110
大阪	06-6344-4503
兵庫	078-333-5211
奈良	0742-26-0514
和歌山	0734-57-4083
鳥取	0857-22-1427
島根	0852-27-4144
岡山	086-227-0299
広島	082-292-3336
山口	0839-32-4400
徳島	088-655-4256
香川	087-861-0850
愛媛	089-943-9792
高知	0888-73-0142
福岡	092-741-4447
佐賀	0952-40-0799
長崎	095-821-4291
熊本	096-327-0015
大分	097-532-0139
宮崎	0985-23-4103
鹿児島	099-222-5262
沖縄	098-832-9990

(注)・どの「リモコン用アクセス番号」をダイヤルしてもリモートコントロールをご利用することができます。

・番号については変更になる場合があります。

詳しくは、当社までお問い合わせ下さい。

3. いったん受けた電話を任意の電話番号に転送するとき

応答後転送を行います。

- ① 電話をかけてきた方に待っていただき
- ② フックスイッチ（受話器をおくところ）は下までポン、フックボタン（「フック」「キャッチ」「フラッシュ」「⓪」などと表示されているボタン）は軽くポンと押して下さい。
- ③ 「プブ…」の音が聞こえたら、転送先の電話番号をダイヤルして下さい。
（電話をかけてきた方には、保留音等が流れます。）

＜転送先が応答した場合＞

- ④ 転送先の方とお話ができます。
- ⑤ 転送先の方に転送することをお知らせした後、受話器をおかけ下さい。
- ⑥ 電話が切れて、電話をかけてきた方と転送先の方がお話できません。

＜転送先が応答しない場合＞

- ④ フックスイッチまたはフックボタンをもう一度ポンと押すと、電話をかけてきた方とお話ができます。
- ⑤ 再度転送したいときは、②から操作して下さい。

＜いったん転送先が応答した後、転送先を変更したい場合＞

- ④ 転送先の方とお話ができます。
- ⑤ フックスイッチまたはフックボタンをもう一度ポンと押すと、電話をかけてきた方とお話ができます。
- ⑥ ②から操作して下さい。

※着信用電話、トリオホン、ピンク電話をご利用のお客様はご利用できません。

※100番や104番など3ケタの番号、フリーアクセス、フリーダイヤル*、フリーホン、伝言ダイヤル*、#ダイヤル、国際電話の番号、0070、0077、0088、001、0081で始まる番号等は転送先としてご利用できません。

*NTTコミュニケーションズの提供商品です。

※発信（お客様からかけた場合）では応答後転送はご利用できません。

Ⅲ. ご利用上の注意

●着信用電話のご契約者については、代表回線に収容されており、その代表内にボイスワープセレクト（もしくは、なりわけサービス）を契約している加入電話と登録リストを共用（共用リスト方式）し、さらに転送機能を制御する制御用回線がある場合にご契約できます。


●ダイヤルインと重複しての契約はできません。

●キャッチホン、話中時転送サービス、トリオホン、でんわばん、二重番号サービス、迷惑電話おことわりサービス、Fネット*、ピンク電話をご利用中はボイスワープセレクトが作動しない場合があります。

*NTTコミュニケーションズの提供商品です。

●通常の通話の場合にくらべ、転送する場合には電話をかけた方から転送先につながるまでに時間がかかります。

●電話が転送されたとき、電話をかけた方からボイスワープセレクトご契約者までの通話料金（下図①）は、電話をかけた方のご負担となります。ボイスワープセレクトご契約者から転送先まで（下図②）は、ご契約者のご負担となります。



●転送しているときも、ボイスワープセレクトご契約者の電話から電話をかけることができます。

●転送先を加入電話、INSネットにしている場合、発信者の電話番号は転送先へ通知されます。転送先を携帯電話にしている場合、ご利用の携帯電話によっては、発信者の電話番号が転送先へ通知される場合があります。（「応答後転送」の場合は、転送元（契約者）の番号が、発信者の電話番号として、転送先へ通知されます）

●転送先においてINSネットの「転送元電話番号受信サービス」をご利用されていると、転送先で転送元電話番号（ボイスワープセレクトの契約電話番号）を受信することができます。

●転送された通話を、転送先においてさらに別の転送先に転送する場合には、通話品質が保証できないことがあります。

●転送先からの申し出があり、必要な場合には、お客さまに代わって転送を停止することがあります。

●お客さまが今お使いの電話機、FAX、PBX等の種類によっては、ボイスワープセレクトをご利用できない、または設定の変更等が必要となる場合があります。

●当社以外の電話会社の回線を經由した通話については、登録番号転送（着信）機能が作動しない場合があります。

●ボイスワープからボイスワープセレクトに変更される場合、現状の利用形態に変更がなければ、転送先電話番号等の設定内容は引継ぎます。また、利用形態に変更（代表一括設定から代表個別設定への変更等）がともなう場合には、設定内容がすべて消去されるため、あらためて設定が必要となります。

●転送先を留守番電話（携帯電話の留守番電話サービスも含む、以下「留守番電話等」）に設定される場合、「転送元案内トーカー」機能※1をお使いにならないことをお勧めします。

※1「転送元案内トーカー」機能についてはP.8をご覧ください。

その理由として


●転送先が留守番電話等であつ「転送元案内あり」に指定していた場合、留守番電話等に「転送元案内トーカー」が流れます。この間、電話をかけてきた方（発信者）には、「ただいま電話を呼び出しております」というトーカーまたは呼び出し音が流れます。※2

●しかし、このトーカーや呼び出し音は、留守番電話等の応答メッセージと重なって流れるため、発信者の方にとっては留守番電話等の応答メッセージが全く聞こえず、転送先が留守番電話等ということ知らされないまま録音（無音）状態になってしまう、ということになります。※3

※2「転送トーカーあり」に指定していた場合、発信者には「転送トーカー」が流れ、「転送トーカーなし」に指定していた場合、発信者には呼び出し音が流れます（「転送トーカー」についてはP.7をご覧ください）。

※3 応答メッセージの長さによっては、応答メッセージの最後の部分だけが聞こえる場合もあります。

（下図参照）



IV. 他のネットワークサービスと合わせてご利用 いただく場合の留意事項

■迷惑電話 おことわり サービス

●ボイスワープセレクトと合わせてご利用の場合には、迷惑電話おことわりサービスが優先して作動するため、迷惑電話として登録されている電話番号からは着信しません。

■でんわばん

●ボイスワープセレクトと合わせてご利用の場合には、後からセットしたサービスがご利用になれます。

■二重番号 サービス

●ボイスワープセレクトと合わせてご利用の場合には、後からセットしたサービスがご利用になれます。
●二重番号の副番号では、ボイスワープはご利用できません。

■トリオホン

●通話中にフックスイッチまたはフックボタンを押すと、トリオホンが優先して作動するので、応答後転送はご利用できません。
●ご利用にあたっての設定中（例えば、転送先電話番号の登録中など）には、トリオホンはご利用できません。

■キャッチホン 話中時転送サービス

●通話中に割り込みがあったときには、フックスイッチまたはフックボタンを押すとキャッチホン等が優先して作動するので、応答後転送はご利用できません。
●ご利用にあたっての設定中（例えば、転送先電話番号の登録中など）には、キャッチホン等は作動せず割り込み音は鳴りません。

■Fネット

●Fネット[※]の無鳴動着信をご利用のときには、ボイスワープセレクトの転送を開始していてもFネットが優先して作動するので、転送を行わず着信します。無鳴動着信以外のときには、ボイスワープセレクトにより転送（着信）できます。
[※]NTTコミュニケーションズの提供商品です。

■なりわけ サービス

●ボイスワープセレクトとなりわけサービスは、登録リストおよび登録された電話番号を共用しているため、登録できる電話番号は最大10番号です。
●登録番号転送かつ無条件転送に設定している場合、転送元の電話はなりわけサービスが作動しません。
●登録番号転送かつ無応答時転送に設定している場合、転送元に登録した電話番号からかかってくると、指定したベルの回数（1～9回）だけなりわけサービスが作動します。
●登録番号着信に設定している場合、登録された電話番号から電話が転送元にかかってくるとなりわけサービスが作動します。

■代表回線

●代表回線のご契約方法は、一括設定と個別設定の2通りから選択できます。ご契約条件、ご利用にあたっての設定方法は以下のとおりです。

		一括設定	個別設定
ご契約条件		代表親回線から連続した上位20回線までの回線	代表親回線から連続した上位10回線のうちの任意の回線
ご利用にあたっての設定方法	自動転送の開始/停止の設定 [※]	代表親回線で一括して設定します	各回線ごとに個別に設定します
	その他の設定	各回線ごとに個別に設定します	

[※]リモートコントロール（「142+7ダイヤル手順」、「リモコン用アクセス番号ダイヤル手順」）する場合も同じです。

●代表回線での登録リストへの利用方法として、共用リスト方式と個別リスト方式の2通りからお選びいただけます。その代表内では共用リスト方式と個別リスト方式の混在でもご利用できます。なお共用リスト方式の場合、登録リストに登録できる電話番号の数は、ボイスワープセレクトの契約回線数に関わらず、最大10番号です。

	共用リスト方式	個別リスト方式
ご利用条件	同一の代表内で代表親回線と任意の代表子回線で1つの登録リストを共用 1親○ 2子○ 20子○	同一の代表内の個別回線単位に登録リストを持つ 1親○ 2子○ 10子○
セレクト機能の設定	ご利用条件の変更/登録リストへの電話番号登録等は、代表親回線・子回線のいずれかで設定	ご利用条件の変更/登録リストへの電話番号登録等は、代表親回線・子回線毎に設定

●代表回線の各回線への着信状況は次のとおりとなります。なお、自動転送をすべて停止しているときには、着信状況は通常の代表回線と同じになります。代表回線のうち、転送を開始している最下位の回線までが、次のとおり転送の対象となります。（かかってきた電話が登録リストに登録されている電話番号と一致している場合）
・ボイスワープセレクトを契約している回線のうち、転送を開始設定している回線は、転送します。
・ボイスワープセレクトを契約している回線のうち、転送を停止設定している回線は、通常どおり電話を受けられます。
・ボイスワープセレクトを契約していない回線は、通常に電話を受けられます。

[※]代表親回線にかかってきた電話が、登録番号転送により転送中に、さらに代表親回線に未登録の電話番号から電話がかかってくる場合、代表親回線にそのまま着信します。また、その際、代表親回線が転送を継続中であれば、応答後転送はご利用できません。

1. 登録番号転送（着信）

(1) 一括設定の例

①共用リスト方式の場合：代表5回線のうち1・2回線に契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎ … 発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送（着信）します。また不一致の場合はそのまま着信（転送）します。
- 代表2回線目-☎ … 発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送（着信）します。また不一致の場合はそのまま着信（転送）します。
- 代表3回線目-☎ … 電話は鳴りません （かけてきた方にはお話し中の音が流れます。）
- 代表4回線目-☎ … 電話は鳴りません （かけてきた方にはお話し中の音が流れます。）
- 代表5回線目-☎ … 電話は鳴りません （かけてきた方にはお話し中の音が流れます。）

[※]☎はボイスワープセレクト契約回線

②個別リスト方式の場合：代表5回線のうち1・2回線目に契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 発信者の電話番号と代表1回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表2回線目-☎… 発信者の電話番号と代表2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表3回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

③共用と個別リスト方式の混在の場合：代表5回線のうち1・2・3回線目に契約。1・2回線目は共用リスト方式で3回線目は個別リスト方式に設定。3回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 発信者の電話番号と代表1・2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表2回線目-☎… 発信者の電話番号と代表1・2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表3回線目-☎… 発信者の電話番号と代表3回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

(2)個別設定の例

①共用リスト方式の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表2回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目-☎… 発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

②個別リスト方式の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。1回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 発信者の電話番号と代表1回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表2回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表3回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

③個別リスト方式の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。3回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表2回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目-☎… 発信者の電話番号と代表3回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

④共用と個別リスト方式の混在の場合：代表5回線のうち1・2・5回線目に契約。1・2回線目は共用リスト方式で5回線目は個別リスト方式に設定。1・5回線目を転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 発信者の電話番号と代表1・2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表2回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表4回線目-☎… 通常どおり電話を受けられます
- 代表5回線目-☎… 発信者の電話番号と5回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

(参考例)

代表子回線に直接着信した場合(代表一括・個別設定とも)
代表5回線のうち1・2回線目に契約。
どちらの回線とも転送開始設定中。
2回線目に直接着信したとき。

- 代表1回線目-☎
- 代表2回線目-☎… 発信者の電話番号と代表2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
(共用・個別リスト方式とも)
- 代表3回線目-☎
- 代表4回線目-☎
- 代表5回線目-☎

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

2. セレクト機能の解除(ボイスワープとしてご利用いただく場合)

(1)一括設定の例 代表5回線のうち1・2回線目に契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目-☎… 転送されます
- 代表2回線目-☎… 転送されます
- 代表3回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表4回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)
- 代表5回線目-☎… 電話は鳴りません(かけてきた方にお話し中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

(2)個別設定の例

①個別設定の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。
どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目- ☎ … 転送されます
- 代表2回線目- ☎ … 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目- ☎ … 転送されます
- 代表4回線目- ☎ … 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し中の音が流れます。)
- 代表5回線目- ☎ … 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

②個別設定の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。
1回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目- ☎ … 転送されます
- 代表2回線目- ☎ … 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し中の音が流れます。)
- 代表3回線目- ☎ … 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し中の音が流れます。)
- 代表4回線目- ☎ … 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し中の音が流れます。)
- 代表5回線目- ☎ … 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

③個別設定の場合：代表5回線のうち1・3回線目に契約。
3回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目- ☎ … 通常どおり電話を受けられます
- 代表2回線目- ☎ … 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目- ☎ … 転送されます
- 代表4回線目- ☎ … 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し中の音が流れます。)
- 代表5回線目- ☎ … 電話は鳴りません (かけてきた方にはお話し中の音が流れます。)

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

(参考例)

代表子回線に直接着信した場合(代表一括・個別設定とも)
代表5回線のうち1・2回線目に契約。
どちらの回線とも転送開始設定中。
2回線目に直接着信したとき。


- 代表1回線目- ☎
- 代表2回線目- ☎ … 転送されます
- 代表3回線目- ☎
- 代表4回線目- ☎
- 代表5回線目- ☎

※ ☎ はボイスワープセレクト契約回線

■ナンバー・ディスプレイ

- ・ボイスワープセレクトの転送先への電話番号通知については、転送の設定状況により以下ようになります。また、転送の設定状況にかかわらず、発信者が「184」をダイヤルすると電話番号は通知されません。
- ・転送電話は重複契約できません。

<Bがボイスワープセレクトを、Cがナンバー・ディスプレイを契約している場合>



- 無条件転送：発信元 (A) の電話番号を通知
- 無応答時転送：発信元 (A) の電話番号を通知
- 応答後転送：転送元 (B) の電話番号を通知

Bがナンバー・ディスプレイを契約し、「自動転送機能」の「無条件転送」を設定している場合、本サービス対応の電話機などをナンバー・ディスプレイの工事日前に設置し、番号表示機能を設定した場合には、工事が完了するまでの間、転送中である旨をお知らせする着信音が鳴らなくなります。なお、ボイスワープセレクトの自動転送は、正常に行われます。

<ナンバー・リクエスト>


- ・ボイスワープセレクトの利用中に電話番号を「通知しない」でかかってきた場合、電話は転送されず、かけた人にはナンバー・リクエストのメッセージで応答します。

転送先 リスト番号	転送先電話番号
0	() —
1	() —
2	() —
3	() —
4	() —

転送先 リスト番号	転送先電話番号
0	() —
1	() —
2	() —
3	() —
4	() —

登録リストへ登録している電話番号	
0	() —
1	() —
2	() —
3	() —
4	() —
5	() —
6	() —
7	() —
8	() —
9	() —
10	() —

※なりわけサービスと重複してご利用いただく場合、登録リストおよび登録された電話番号は、共用しているため、登録できる電話番号は、最大10番号となります。

暗証番号

<ul style="list-style-type: none"> ・リモートコントロールを利用するときに必要な暗証番号です。 ・暗証番号は、「142+7ダイヤル手順」、「リモコン用アクセス番号ダイヤル手順」ともに同じです。 ・暗証番号は、ご契約回線から設定してください。(P10を参照して下さい)。

リモコン用アクセス番号
<p>リモコン用アクセス番号は、P20～21を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■移動体（携帯電話・PHS）等を利用して <ul style="list-style-type: none"> ・転送の開始/停止 ・転送先の変更 <p>を行うときに利用する番号です。</p>

V.設定方法早見表

機能		操作方法	初期設定	ページ	
転送の停止		1 4 2 + 0	停止	P. 6	
転送の開始		1 4 2 + 1			
転送先リスト番号0への登録		1 4 2 + 2 + 電話番号	—	P. 3	
転送元の呼出し回数の指定		無条件転送	無条件転送	P. 9	
		無応答時転送			1 4 2 + 3 + 1 ~ 9
各種 初期 設定	転送先リスト番号1~4への登録		—	P. 4	
	転送先リスト番号の指定		1 4 2 + 4 + 1 + 0 ~ 4	リスト0	P. 5
	転送トーキの指定	なし	1 4 2 + 4 + 2 + 0	なし	P. 7
		あり	1 4 2 + 4 + 2 + 1 ~ 3		
	リモートコントロールの指定 (暗証番号の登録)	なし	1 4 2 + 4 + 3 + 0	なし	P.10
		あり	1 4 2 + 4 + 3 + 1 + 暗証番号		
	転送元案内トーキの指定	なし	1 4 2 + 4 + 4 + 0	なし	P. 8
あり		1 4 2 + 4 + 4 + 1			
初期設定終了		上記の初期設定 + 9	—	—	
セレクト 設定 機能の	登録リストへの電話番号の登録		—	P.11	
	登録リストからの電話番号の削除		—	P.12	
	セレクト機能の指定	登録番号転送	1 4 7 + 3 + 1	解除	P.13
		登録番号着信	1 4 7 + 3 + 2		
セレクト機能の解除		1 4 7 + 3 + 0			
応答後の転送の指定		なし	なし	P.14	
		あり			1 4 2 + 4 + 5 + 1 + 9
ご利用状況の確認	転送先リストの登録内容		—	P.15	
	転送トーキの指定状況		—		
	リモートコントロールの指定状況		—		
	転送元案内トーキの指定状況		—		
	応答後転送の指定状況		—		
	登録リストの登録内容		—	P.16	
暗証番号の登録 / 変更		リモートコントロールの指定時に設定	なし	P.10	

VI.利用方法早見表

機能		操作方法	ページ
リモートコントロール (「0000+」ダイヤル手 順：一般の電話回線・公 衆電話からの操作)	転送の停止	1 4 2 + 7 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 0	P.18
	転送の開始	1 4 2 + 7 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 1	
	転送先リスト番号の指定	1 4 2 + 7 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 2 + 0 ~ 4	
リモートコントロール (「リモコンアクセス番号」ダイ ヤル手順：携帯電話・PH S等からの操作)	転送の停止	リモコン用アクセス番号 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 0	P.19
	転送の開始	リモコン用アクセス番号 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 1	
	転送先リスト番号の指定	リモコン用アクセス番号 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 2 + 0 ~ 4	
応答後転送		フックスイッチまたはフックボタンを押す + 転送先電話番号 + 転送先が出る + 受話機をおく	P.22